

INSTALAR TOKEN ID DIGITAL

Para ello es necesario:


- Computadora con sistema operativo Windows 7 o superior.

1. Descargá los drivers del token dependiendo de la versión de windows que poseas:


Windows 7 y 8 - [Click aquí para descargar los drivers.](#)

Windows 8.1 en adelante - [Click aquí para descargar los drivers.](#)

2. Hacé click derecho en carpeta comprimida que se descargó y seleccioná la opción “Extraer Aquí”.




3. Abrí la carpeta “Driver ACS Windows...” y hacé doble click en la aplicación “Autorun” o “Autorun.exe”.



4. Hacé click en la opción “**Install ACOS5-CryptoMate Administrator Package**”



5. Seleccioná el botón “**Next**” en la primer pantalla.
6. Aceptá los términos y condiciones de la segunda pantalla y seleccioná el botón “**Next**”.
7. Esta pantalla define dónde se instalará el programa. Dejá la opción que viene por defecto definida y seleccioná el botón “**Next**”.



8. Hacé click en el botón “**Install**”. Una vez finalizado el proceso, seleccioná el botón “**Finish**”.
9. Aparecerá un cartel que te solicitará reiniciar la PC para finalizar correctamente toda la instalación. Asegurate de no tener ningun programa abierto o archivo sin guardar antes de aceptar.

CONFIGURAR TOKEN PARA SU PRIMER USO


Si ya estabas utilizando el token en otro dispositivo esta acción **NO ES NECESARIA**.

Si es la primera vez que vas a hacer uso del mismo. Seguí los pasos a continuación:


1. Conectá el token en la misma PC donde instalaste los drivers anteriores y abrí el programa recientemente instalado: **“ACS Certificate Management Utility”**.

ACS por defecto trae su programa en inglés pero podés modificar su lenguaje yendo a la sección de **“Options”** en la barra superior.

Para modificar el lenguaje de la aplicación se le pedirá que reinicie el equipo.




2. Selecciona tu token **“ACS CryptoMate”** de la **“Slot List”**.
3. Hacé click en el botón a la derecha que debe decir **“Initialize Token”**.



NOTA: Si el botón se muestra como en la imagen y dice **“Re-initialize token”** significa que su token ya se encuentra en uso y posee certificados instalados. No es necesario realizar estos pasos.

Continuar con el proceso **ELIMINARÁ PERMANENTEMENTE** todo el contenido del token perdiendo sus certificados.

4. Si el botón dice “Initialize token” le aparecerá una ventana como la siguiente. Dejá todas las opciones como vienen por defecto y solo seleccioná el botón “OK”.



5. En la parte inferior del programa verás un mensaje indicando que se está inicializando su token y posteriormente que el token se ha inicializado correctamente.
6. Hacé click sobre tu token “ACS CryptoMate” de la “Slot List”.
7. Seleccioná el botón “Login”.
8. Ingresá el PIN por defecto del token que es **12345678**.
9. Seleccioná el botón “ok”.
10. Definí un **nuevo PIN**. Este se te solicitará cada vez que quieras hacer uso de un certificado que se encuentre dentro del token.

El PIN de usuario debe tener un mínimo de 4 dígitos y un máximo de 8 dígitos.

11. Seleccioná el botón “ok”.